

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИТС QUIK И СОЗДАНИЮ КЛЮЧЕЙ*

Установка программы

Скачайте дистрибутив ИТС QUIK с сайта компании www.fianit-ic.ru, раздел «Брокерская деятельность».

1. Сохраните самораспаковывающийся архив и запустите его на Вашем персональном компьютере.
2. Укажите путь установки (рекомендуем использовать путь **C:**).
3. Программа будет установлена по указанному пути.

Создание ключей доступа

1. После скачивания дистрибутива необходимо создать персональные ключи доступа, обеспечивающие авторизацию пользователя на сервере ИТС QUIK, для этого откройте папку **C:\QUIK** и запустите программу создания ключей (файл **keygen.exe**).
2. Для создания ключей следуйте инструкциям в окне программы.
3. **Шаг 1:** В полях "**Имя файла для секретного ключа**" и "**Имя файла для публичного ключа**" указаны пути к создаваемым файлам с секретным и публичными ключами, их менять не требуется.
4. В поле "**Имя владельца ключа**" введите желаемое имя входа (логин). Рекомендуется следующий формат описания: "**Ivanov**".
5. В поле "**Пароль для защиты ключа**" наберите желаемый пароль, используйте не менее 5 символов. При наборе пароля обратите внимание на язык и регистр.
6. Нажатием кнопки "**Дальше**" перейдите на **Шаг 2**. В поле "**Пароль для защиты ключа**" повторите ввод пароля. Нажмите кнопку "**Дальше**" для создания ключей.
7. **Шаг 3** и **Шаг 4** нажмите кнопку "**Дальше**".
8. **Шаг 5** показывает сводку параметров создаваемого ключа. Нажмите кнопку "**Создать**" - откроется окно "**Создание случайных битов**". Нажимайте кнопки на клавиатуре в произвольной последовательности, после завершения набора окно закроется. Нажмите кнопку "**Закончить**".
9. В результате успешного создания ключей в папке **C:\QUIK** должны появиться два файла: файл секретного ключа **secring.txk** и файл публичного ключа **pubring.txk**.
10. Файл **pubring.txk** необходимо направить в ООО «ИК «ФИАНИТ» по электронной почте на адрес ci@fianit-ic.ru. В теме письма укажите **ФИО**.
11. После отправки файла **pubring.txk** ключ будет зарегистрирован в течении текущего рабочего дня, после чего Вы получите доступ в ИТС QUIK. Для запуска ИТС QUIK нужно открыть файл **C:\QUIK\FRONT\info.exe**. Логин и паролем для входа служит "**Имя владельца ключа**" и пароль, которые Вы указали в процессе создания ключей доступа.

**ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ ИТС QUIK ИЛИ СОЗДАНИЕМ КЛЮЧЕЙ,
ОБРАТИТЕСЬ В ООО «ИК «ФИАНИТ» ПО ТЕЛ. +7 499 579 92 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
ci@fianit-ic.ru.**

*АКТУАЛЬНО ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS ИЛИ СИСТЕМАХ ВИРТУАЛИЗАЦИИ:
Parallels Desktop, VMware Fusion, VirtualBox